技术人员打印服务器配置思路。

1.检查电脑局域网网段:系统键+R键,弹出运行对话框中输入 cmd,点击确定。

📼 运行	
	Windows 将根据您所输入的名称,为您打开相应的程序、 文件夹、文档或 Internet 资源。
打开(O)	: cmd 🗸
	🚱 使用管理权限创建此任务。
	确定 取消 浏览(B)

输入命令: ipconfig 回车。

📷 管理员: C:\windows\system32\cmd.exe	
Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。	▲ E
C:\Users\lzk>ipconfig	
	+

如下图,查询到的上网网段为:192.168.100.X。

■ 管理员: C:\windows\system32\cmd.exe
连接特定的 DNS 后缀
无线局域网适配器无线网络连接:
<u>连接特定的 DNS 后缀 </u>
隧道适配器 isatap.<78F20C30-D1DD-4A0D-AA69-E1D7D51010D8>:
媒体状态 媒体已断开 连接特定的 DNS 后缀
隧道适配器 Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
媒体状态 媒体已断开 连接特定的 DNS 后缀
隧道适配器 isatap. <ad8471b0-a59e-4008-9106-68e379e9e2b6>:</ad8471b0-a59e-4008-9106-68e379e9e2b6>
媒体状态
C: \Users \lzk>

2.设备 IP 地址改成局域网网段 IP,为保证 IP 地址不冲突,先检查将要修改的 IP 是否被其它 设备占用,检查方法,输入命令: ping 192.168.100.205 回车,如下图,此 IP 没被占用,设 备可改为: 192.168.100.205

📾 管理员: C:\windows\system32\cmd.exe	
媒体状态	*
隧道适配器 Teredo Tunneling Pseudo-Interface:	=
媒体状态 媒体已断开 连接特定的 DNS 后缀	
隧道适配器 isatap. <ad8471b0-a59e-4008-9106-68e379e9e2b6>:</ad8471b0-a59e-4008-9106-68e379e9e2b6>	
媒体状态 媒体已断开 连接特定的 DNS 后缀	
C:\Users\lzk>ping 192.168.100.205 ——— 输出此命令后回车	
正在 Ping 192.168.100.205 具有 32 字节的数据: 来自 192.168.100.206 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.100.206 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.100.206 的回复: 无法访问目标主机。 来自 192.168.100.206 的回复: 无法访问目标主机。	
192.168.100.205 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 <0% 丢失>,	
C:\Users\lzk>	Ŧ

如输入命令后,有字节和时间,如下图,则此 IP 已经被占用了,需另找一个 IP 地址。

画 管理员: C:\windows\system32\cmd.exe C:\Users\lzk>ping 192.168.100.205 在 Ping 192.168.100.205 具有 32 字节 192.168.100.206 的回复:无法访问目 192.168.100.206 的回复:无法访问目 192.168.100.206 的回复:无法访问目 192.168.100.206 的回复:无法访问目 192.168.100.206 的回复:无法访问目 Ξ 自 自 192.168.100.205 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 <0% 丢失>, C:\Users\lzk>ping 192.168.100.206 🥧 输入命令后回车 在 Ping 192.168.100.206 具有 <u>32 字节的数据:</u> 自 192.168.100.206 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64 .92.168.100.206 的 Ping 统计信息: 数据包: 已发送 = 4. 已接收 = 4. 丢 注返行程的估计时间<以毫秒为单位>: 最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms 有字节时间响应 丢失 = 0 (0% 丢失), C:\Users\lzk>

a.手机修改设备 IP 地址。

手机连接设备 MG 信号,在手机端把设备 IP 地址改为: 192.168.100.205。

b.电脑修改设备 IP 地址

电脑添加 192.168.1.X(X 值: 2-254, 222 除外)网段 IP 地址, 浏览器地址栏输入设备默认 IP: 192.168.1.222 进入设备管理界面进行修改。

3.对照配置说明书,设置打印机端口。

4.打印测试。

附:打印机添加方法

桌面建立文件夹,打印机官网下载打印机驱动程序,放在桌面建立的文件夹里。打开文件夹, 选择下载好的驱动并点击右键,选择解压到当前文件夹。

 ・ HP 1020打印机服动 	•	打井(O) 以管理员身份运行(A) 兼容性疑难解答(Y)		x P
文件(F) 編輯(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)	2	添加到压缩文件(A)		
组织 ▼ 🔄 打开 共享 ▼ 新建文件夹		添加到 "lj1018_1020_1022-HB-pnp-win64-sc.zip" (T)		(?)
★ 收藏夹 ▲ 名称 ▲		用360压缩打开(Q) 解压到(F)		
🖟 下载 🔤 lj1018_1020_1022-HB-pnp-win64-sc.exe		解压到当前文件夹(X)		
■ 桌面 ③ 最近访问的位置 ■		解压到 lj1018_1020_1022-HB-pnp-win64-sc\ (E) 其他压缩命令	,	
□ 库 ■ 视频	%	共享(H) UltraEdit WinRAR) }	
 ■ 图片 ① 文档 ● 音乐 	 	使用 360解除占用 使用 360强力删除 使用 360进行木马云查杀 使用 360进行木马云查杀		
j1018_1020_1022-HB-pnp-win64-sc.e 修改日期: 2019-03-01 15:59 应用程序 大小: 3.05 MB		锁定到任务栏(K) 附到「开始」菜单(U)		
把选定的文件用360压缩解压到当前文件夹		还原以前的版本(V)		d

解压后的文件备用

- 🔒 🕨 HP 1020	✓ ₩ → HP 1020打印机驱动 →						
编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)						
🖻 打开	共享 ▼ 新建文件夹				:		
藏夹	名称 ^	修改日期	类型	大小			
下载	\mu English	2019-08-06 17:05	文件夹				
复面	J SChinese	2019-08-06 17:05	文件夹				
最近访问的位置	NIFxAPI.dll	2012-12-06 9:30	应用程序扩展	514 KB			
	📑 drv64.cab	2012-09-18 15:34	360压缩 CAB 文件	1,996 KB			
	🙆 hp1018.img	2012-09-18 15:34	光盘映像文件	126 KB			
同业而	light hp1020.img	2012-09-18 15:34	光盘映像文件	126 KB			
	light hp1022.img	2012-09-18 15:34	光盘映像文件	202 KB			
ял Nill	hp1022n.img	2012-09-18 15:34	光盘映像文件	561 KB			
又档	hp102032.cat	2012-12-05 6:58	安全目录	45 KB			
音 乐	hp102064.cat	2012-12-05 6:58	安全目录	45 KB			
	HPLJ1020.INF	2012-09-18 15:35	安装信息	6 KB			
算机	License.txt	2012-12-06 9:30	文本文档	5 KB			
系统 (C:)	License7z.txt	2012-12-06 9:30	文本文档	3 KB			
次件 (D:)	🚰 lj1018_1020_1022-HB-pnp-win64-sc.exe	2019-03-01 15:59	应用程序	3,129 KB			
	🕢 ProductInst.exe	2012-12-06 9:34	应用程序	1,901 KB			
络	🗿 properties.ini	2012-12-06 9:30	配置设置	1 KB			
	🕢 Setup.exe	2012-12-06 9:33	应用程序	73 KB			
	🚳 Strings.dll	2012-12-06 9:33	应用程序扩展	224 KB			
	SUHP1020.VER	2012-09-18 15:35	VER 文件	1 KB			

开始添加打印机

点击电脑左下方开始,选择设备和打印机。



点击添加打印机。



点击添加本地打印机。



选择创建新端口,端口类型选择 standard tcp/ip port

	and a consider a s	and the second second		
G	🖶 添加打印机			
	选择打印机端口 打印机端口是一种允许您的计算机	与打印机交换信息的连接类型。		
	◎使用现有的端口(U):	LPT1: (打印机端口)		Ŧ
	◎ 创建新端口(C):			
	端口类型:	Local Port		-
		Local Port Standard TCP/IP Port		
				_
		(下一步(N)	取消

输入打印服务器的 IP 地址: 192.168.1.222。"查询打印机并自动......"前面的勾去掉,点击下 一步。注意如有更改 IP,要输入更改后的网络服务器 IP 地址。端口名称用默认的。

🚱 🖶 添加打印机	And the second s
键入打印机主机名或 IP	地址
设备类型(工):	TCP/IP 设备
主机名或 IP 地址(<u>A</u>):	192.168.100.222
端口名称(<u>P</u>):	192.168.100.222_1
■ 查询打印机并自动选择要使用	目的打印机驱动程序(Q)
	下一步(N) 取消

这里会需要点时间,稍微等待下。



选择自定义,再点下一步。

🕒 🖶 添加打印机	and a cancer	No. of Concession, Name	-	-	rig -	×
需要额外端口信	息					
网络上没有找到设	备。请确定:					
 设备已打开。 网络已连上。 设备配置正确。 前一页上的地域 如果您认为地址不 索。如果您认为地 	业正确。 正确,请单击"上一; 址是正确的,请选择	步" 返回到上一页 下面的设备 类 型。	, 然后改正地址	并在网络上执	1行另一次搜	
─设备类型						
◎ 标准(S)	Generic Network	Card			-	
◎ 岩完义(C)	设置(E)					
				下一步(N	1) 取	肖

点击从磁盘安装

G	🖶 添加打印机	×
	安装打印机驱动程序 从列表中选择打印机。单击 Windows Update 以查看更多型号。 若要从安装 CD 安装驱动程序,请单击"从磁盘安装"。	
	「商 」 」 「 市 」 」 」 「 市 」 」 」 」 」 」 「 市 」 」 」 」	·
	下—步(N)	消

点击浏览



浏览的路径: 驱动程序所在文件夹的路径,选择类型为安装信息文件,点击打开。

查找文件	4-2-2		-		100.000	1.181.1.1		×
查找范围(I):	闄 ዘድ 1020排ፓርቦ	机驱动	· (3 (€ 🗠 🕄				
Ca	名称	*		修改日期	类型	大小		
★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	🍌 English			2019-08-06 17:05	文件夹			
100200701099XH	퉬 SChinese			2019-08-06 17:05	文件夹			
	🗿 HPLJ1020.II	NF		2012-09-18 15:35	安装信息	6 KB		
桌面								
B								
彩的文档								
5685.X.1=								
计算机								
	文件名(ハ)・	HPLJ1020. INF					•	
	文件兼測でい							TROL
	又日尖望(1):							「「「現消」

点确定。



找到对应打印机型号,点击下一步

 添加打印机 	x
安装打印机驱动程序	
从列表中选择打印机。单击 Windows Update 以查看更多型号。 若要从安装 CD 安装驱动程序,请单击"从磁盘安装"。	
+7(0+0	•
FJEUM HP LaserJet 1018 HP LaserJet 1020	
IP LaserJet 1022 IIP LaserJet 1022n IIP LaserJet 1022nw	*
这个驱动程序已经过数字签名。 <u>W</u> indows Update 从磁盘安装(出) 告诉我为什么驱动程序签名很重要	
下一步(N) 取消	i

下一步。

 ③ 場添加打印机 		×
键入打印机名称		
打印机名称(P):	HP LaserJet 1020	
N11919696111	SCHULTS SEAMED	
		下—步(N) 取消

等待一会安装打印机,在新弹出界面选择:不共享这台打印机,下一步

🍚 🖶 添加打印机	×
打印机共享	
如果要共享这台打印材 以看见该共享名。	,您必须提供共享名。您可以使用建议的名称或键入一个新名称。其他网络用户可
◎ 不共享这台打印机(0
◎ 共享此打印机以便阿	网络中的其他用户可以找到并使用它(S)
共享名称(出):	
位置(_):	
注释(C):	
	下一步(N) 取消

点击完成

🕞 🖶 添加打印机	0.000	x
您已经成功添加 HP LaserJet 1020		
若要检查打印机是否正常工作,或者要查看打印机的疑难解答信息,请打印一	-张测试页。	
打印测试页(P)		
		取消

打印测试即可。